

Clients

Um die Akkreditierung durchführen zu können, benötigen Sie je nach Anzahl der zu erwartenden Gäste und Zeitfenster, in dem sie erwartet werden, weitere Geräte. Auf diesen wird die GATEWatch Client App installiert.

Um einen Client mit dem Server zu verbinden, gehen Sie in das Hauptmenü und wählen den Punkt "Verbindungscode". Der Server zeigt daraufhin ca. 10sec. lang einen QR-Code an, welchen Sie mit der Client App scannen müssen. Kann die Verbindung erfolgreich hergestellt werden, müssen Sie auf dem Client noch das aktuelle Veranstaltungs-Passwort eingeben. Dieses können Sie im Portal bei der Veranstaltung unter Akkreditierung hinterlegen. Haben sie dies nicht gemacht, lautet es "gatewatch".

Auf dem Server sehen Sie eine Liste der verbundenen Clients.

11:18



GATEWatch Server



Alle an

Alle aus



TC 20



Haupteingang



S5



Haupteingang



OnePlus



Frühstück



Sie können alle Clients mit den beiden Button am oberen Rand zusammen ein- bzw. ausschalten. Das Ausschalten versetzt die Clients in den Stand-By Modus, in welchem sie nicht benutzt werden können, um Gästetickets zu scannen. An den Icons können Sie die aktuelle Konfiguration erkennen.

Alle Einstellungen der Clients finden auf dem Server statt. Hierzu tippen Sie auf die entsprechende Verbindung und sie gelangen zur Einstellungs-Seite.

11:18



Client-Einstellungen



Client-Name

S5

Funktion

Akkreditierung



Akkreditierungs-Punkt

Haupteingang



Akkreditierungs-Anfrage

Kommend



Überschreiben zulassen

Externer Scanner

Töne

Haptisches Feedback

Info anzeigen

Vollbild (nur Android)

Standby

Zunächst sollten Sie einen Namen für den Client vergeben, ansonsten wird die IP Adresse angezeigt, mit welcher der Client sich verbunden hat. Dadurch wird es einfacher, die Clients auseinander zu halten.

Als Funktion stehen zur Zeit zur Verfügung:

- Statistik-Anzeige (das ist inhaltlich das Gleiche, wie die Statistik-Anzeige auf dem Server, es können nur einzelne Bereiche ausgeblendet werden)
- Akkreditierung

Die Funktionen werden durch kleine Icons visualisiert. So können Sie in der Liste einfacher erkennen, wie ein Client aktuell konfiguriert ist. Möchten Sie die Verbindung zum Client dauerhaft trennen, so klicken Sie einfach auf den Mülleimer oben rechts.

Version #6

Erstellt: 2021-08-13 11:19:16 CEST von Volker Lehnen

Zuletzt aktualisiert: 2021-08-13 11:41:30 CEST von Volker Lehnen